

PaysafeCard - Intégration

Contenu

[Comment configurer votre compte ?](#)
[Comment proposer le paiement Paysafecard à vos clients ?](#)
[Les champs obligatoires](#)
[Afficher les pages de paiement](#)
[Les codes de retour](#)
[Pages associées](#)

Plus d'information

[Présentation du moyen de paiement](#)

Comment configurer votre compte ?

Vous devez vous rapprocher de votre responsable de compte partenaire pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre compte d'homologation et production sur Payline (Id, login du compte et mot de passe).

Afin de créer le moyen de paiement sur Payline, en homologation et en production, rendez-vous sur le centre d'administration dans l'onglet « Configuration » puis « Vos moyens de paiement ». Un écran de recherche s'affiche, cliquez sur le bouton « Nouveau moyen de paiement ».

Écran de création de moyen de paiement 1/2:

Sélectionnez votre point de vente puis le type de moyen de paiement [PAYSAFECARD2](#).

Cette dernière version permet de prendre en compte les dernières versions applicatifs : Softdescriptor et le remboursement. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ».

Écran de création de moyen de paiement 2/2:

Renseigner un libellé, un numéro de contrat de votre choix puis sélectionner votre devise. Cliquez sur le statut « Actif » et renseigner l'identifiant, le login SOPG, le mot de passe SOPG, le login MRT et le mot de passe MRT transmis par le partenaire. Vous devez réaliser des transactions tests pour valider le bon fonctionnement en production.

Le code (card_code) du moyen de paiement est : [PAYSAFECARD2](#)

Configuration - Moyens de paiement - 24022002

Ouvrir tout ^ Fermer tout

Informations

Statut

Type de moyen de paiement : PAYSAFECARD2

Point de vente associé :

N° contrat

Libellé

PAYSAFECARD2

Devise

Euro (978)

Description

Configuration spécifique au moyen de paiement

Nom du commerçant *

MID *

Ciè API de paiement *

Ciè API de réconciliation

Age minimum

Niveau de KYC

SIMPLE

Limité au pays

Options génériques

Contrôle de doublon

Type d'autorisation

Autorisation + validation

Comment proposer le paiement Paysafecard à vos clients ?

Une fois le moyen de paiement activé, il vous suffit d'utiliser l'API WebPayment dans vos appels webservices à Payline avec les fonctions [doWebPayment](#) et [getWebPaymentDetails](#) pour proposer ce moyen de paiement dans vos pages web.

Les fonctionnalités de paiement disponibles sont :

1. Paiement à la commande : Renseignez le champ payment.mode à CPT et payment.action à 101.
2. Paiement à l'expédition : Renseignez le champ payment.mode à CPT et payment.action à 100.

Vous pouvez réaliser un remboursement avec le service [doRefund](#) si le contrat PaysafeCard le permet.

L'API DirectPayment est également disponible pour une intégration en directe.

Les Ajax et Batch ne sont pas disponibles.

Les autres fonctions de l'API ne sont pas disponibles pour ce moyen de paiement.

Les champs obligatoires

Les champs obligatoires doivent être renseignés lors de la demande de paiement, dans le cas contraire la demande sera refusée.

Champs	Valeur	Format	Commentaire
action	100 ou 101	N3	Action : Autorisation ou Autorisation + validation
mode	CPT	AN3	Mode comptant
contractNumber	Votre numéro de contrat	AN50	Le numéro de votre contrat Paysafecard sur Payline.

Afficher les pages de paiement

L'affichage des pages de paiement nécessite simplement de contacter le service web [doWebPayment](#) . Ce web service retourne à votre serveur l'url sur laquelle vous devez rediriger votre client afin qu'il réalise son paiement.

Ainsi pour ceux d'entre vous qui utilise Payline pour accepter des paiements par carte bancaire, l'affichage du moyen de paiement PAYSAFECARD se réalise tout simplement en cochant la case à cocher « activer ce moyen de paiement » dans l'écran de configuration du centre d'administration Payline.

Certains commerçants utilisent la fonction de sélection des moyens de paiement à afficher au consommateur. Si cela est votre cas, vous devez ajouter à la valeur du champ « selectedContractNumber » le numéro que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement.

Enfin, dans le cas où vous souhaitez afficher uniquement les pages de paiement pour utiliser PAYSAFECARD, vous devez renseigner le champ « contractNumber » par le numéro de contrat que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement.

Les codes de retour

Monext Online vous informe du résultat d'un paiement via le ShortMessage, selon le mode d'intégration proposé par le moyen de paiement.

- pour l'[API WebPayment](#) avec le service [getWebPaymentDetails](#),
- pour l'[API DirectPayment](#) en réponse du service [doAuthorization](#) de manière synchrone ou [getTransactionDetails](#) en réponse asynchrone.

Les états retournés :

- Le paiement est accepté avec l'état ACCEPTED et le code retour 00000.
- Le paiement est refusé avec l'état REFUSED. Le code varie en fonction du motif de refus (Par exemple : 01xxx pour une raison bancaire ou 04xxx pour une suspicion de fraude).

La gestion des états et des codes retour sont listés [ici](#).

Les codes spécifiques au moyen de paiement PAYSAFECARD sont listés dans le tableau ci-après.

Code	ShortMessage	LongMessage
12000	ONHOLD_PARTNER	Transaction pending
P999	ERROR	The disposition is created but need to be submitted or cancelled
12001	ERROR	No data selected
12002	ERROR	Invalid field format
12003	ERROR	Mandatory field is empty.
12004	ERROR	Invalid field format
12005	ERROR	Invalid field format
12006	ERROR	Invalid field format
12007	ERROR	Invalid field format
12008	ERROR	Invalid field format
12009	ERROR	Invalid field format
12010	ERROR	Invalid field format
12011	ERROR	Invalid field format
12012	ERROR	Invalid field format
12013	ERROR	Invalid field format
12014	ERROR	Invalid number of object per transaction
12015	ERROR	Answer to Challenge Question is empty.
12016	ERROR	Answer to Challenge Question is wrong.
12017	ERROR	Answer to Challenge Question contains invalid characters.
12018	ERROR	Challenge Question is empty.
12019	ERROR	Challenge Question is too long
12020	ERROR	Merchant ID is empty.

12021	ERROR	Merchant ID is too long
12022	ERROR	Merchant-transaction ID is empty.
12023	ERROR	Merchant-transaction ID is too long.
12024	ERROR	Not-OK URL is empty.
12025	ERROR	OK URL is empty.
12026	ERROR	Password is empty.
12027	ERROR	Password too long.
12028	ERROR	Syntax error in password.
12029	ERROR	Serial number is empty.
12030	ERROR	Serial number is too long.
12031	ERROR	Serial number is not numeric
12032	ERROR	Card State is invalid.
12033	ERROR	Submitted Card State is not equal to the expected Card State.
12034	ERROR	Card Type is invalid.
12035	ERROR	Debit State is invalid.
12036	ERROR	Disposition State is invalid.
12037	ERROR	Submitted Disposition State error
12038	ERROR	Close Debit-flag is invalid
12039	ERROR	Currency is empty.
12040	ERROR	Currency is too long
12041	ERROR	Currency Name is empty.
12042	ERROR	Currency Name is too long
12201	ERROR	Immediate Payment item was not found.
12202	ERROR	More than one eBay item is present.
12203	ERROR	Payment rolled back because of pending item.
12204	ERROR	Transaction reversed.
12205	ERROR	eBay Transaction ID and eBay Order ID must be null.
12206	ERROR	The value of PaymentAction must be Sale for Immediate Payment item.
12207	ERROR	Cart ID is required for Immediate Payment item.
12208	ERROR	eBay item amount does not match Express Checkout API item amount.
12209	ERROR	Access denied because of a repeated recent access violation.
12210	ERROR	Wrong Password entered.
12211	ERROR	New Password 1 and new Password 2 are different.
12212	ERROR	Challenge Question Answer 1 and Challenge Question Answer 2 are different.
12213	ERROR	Card is in an invalid State.
12214	ERROR	Number of copies printed is invalid.
12215	ERROR	Password could not be set.
12216	ERROR	You need to specify question.
12217	ERROR	The card status of at least one card used for this inquiry is not valid.
12218	ERROR	There is currently no available credit on this card. In the case of reserved amounts.
12219	ERROR	At least one of the PINs used is not valid.

12220	ERROR	Card does not exist.
12301	ERROR	Transaction already exists.
12302	ERROR	Transaction does not exist.
12303	ERROR	Transaction is in invalid state.
12304	ERROR	Insufficient funds for payment.
12305	ERROR	The entered password is incorrect.
12306	ERROR	Transaction currency is invalid for transaction.
12307	ERROR	The amount is invalid for the used card.
12308	ERROR	The amount exceeds the card balance.
12309	ERROR	The amount is invalid for the transaction
12310	ERROR	The amount is insufficiently disposed for the transaction
12311	ERROR	The Currency is invalid for this transaction
12312	ERROR	Payment transaction failed.
12313	ERROR	Error finding transaction.
12314	ERROR	No disposition has been made for this payment transaction.
12315	ERROR	Payment transaction failed.
12316	ERROR	Error finding Merchant.
12317	ERROR	Transaction is in invalid State
12318	ERROR	MicroDebits for transaction are not sequential.
12319	ERROR	MicroDebit for transaction does not exist.
12320	ERROR	Amount cannot be modified.
12321	ERROR	The amount is invalid for the transaction.
12322	ERROR	Transaction has no cards assigned.
12323	ERROR	Business type of transaction error
12324	ERROR	Debit cannot be performed
12325	ERROR	Transaction amount is empty
12326	ERROR	Transaction amount is not numeric
12327	ERROR	Transaction amount is invalid
12328	ERROR	Business type is invalid for transaction.
12329	ERROR	The amount must be greater than zero.
12330	CANCELLED	Payment canceled
12401	ERROR	Merchant is not active.
12402	ERROR	Currency is not valid for merchant.
12403	ERROR	Merchant does not exist.
12404	ERROR	Card Type is not accepted by the merchant.
12405	ERROR	Merchant exceeded time window to debit the transaction.
12406	ERROR	Merchant exceeded time window for Micropayment.
12407	ERROR	Merchant already exists.
12408	ERROR	Reporting Criterion for Merchant doesn't exist.
12409	ERROR	Reporting Criterion error.
12501	REFUSED	Merchant-transaction ID is empty.

12502	REFUSED	Merchant-transaction ID is too long.
12601	ERROR	SSL error
12602	ERROR	Invalid function request
12603	ERROR	above maximum disposition amount or invalid ref
12604	ERROR	Invalid proxy request
12605	ERROR	Connection error
12606	ERROR	Unexpected response from server
12607	ERROR	Undefined error
12608	ERROR	Error reported from backend
12610	ERROR	Error opening configuration file
12611	ERROR	Configuration file is no regular readable file
12612	ERROR	Incorrect syntax in configuration file
12613	ERROR	Incorrect value in configuration file.
12614	ERROR	Error HTTP response from API proxy
12701	ERROR	General technical error.
12702	ERROR	MAC check.
12801	ERROR	HTTPS request error.
12802	ERROR	General technical error
12803	ERROR	General technical error
12804	ERROR	PIN validation failed.
12805	ERROR	Unexpected error
12806	ERROR	Authentication failed.
12807	ERROR	CancelPayment too late
12808	ERROR	Insufficient Balance
12809	ERROR	Zero Balance.
12810	ERROR	Card not active
12811	ERROR	Method not allowed for SOPG User.
12812	ERROR	Currency not valid for SOPG User

Pages associées

- [Intégration 3D Secure 2 en mode API WebPayment](#)
- [Intégration API WebPayment](#)
- [PW - Intégration Widget](#)
- [PW - L'API JavaScript](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Balises CSS](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Feuille de style](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Fonction CallBack](#)