

# Centre Administration - Clés d'API

Contenu

[Menu Clés d'API](#)  
[Créer une clé API](#)  
[Utiliser la clé API](#)  
[Pages associées](#)

## Menu Clés d'API

Apparue dans la dernière étape de l'inscription, cette clé est générée de manière automatique et permet en association avec votre identifiant des échanges sécurisés entre vos serveurs et ceux de Payline.

Pour gérer vos clés d'accès API, allez au menu *Configuration > Clé d'API*. La page ci-dessous s'affiche.

ID	Référence externe	Valeur de la clé masquée	Date de début ↓	Date de fin	Etat
3	rt2BDISsktLfrvPUqnS	*****qV8	15/01/2021	29/01/2021	Actif
2	sDKplXjaGus9sTSv4TuB	*****xml	19/05/2020		Actif
1		*****RX8	12/03/2015		Actif

Total : 3 résultats

Éléments par page  1 - 3 sur 3

Vous pouvez consulter et modifier vos clés en cliquant sur une clé de la liste :

### Environnement Test (homologation)

#### Modifier une clé

Etat

Date de début  
23/3/2021

Date de fin

Référence externe  
UtttdQJ0Rr...4wxqwSB

Valeur de la clé  
NVUAN...T3P804bDsl8

Authorization (HTTP Header)  
Basic MTc2MTY5ODM...ONQODk0YkRzbDg=

### Environnement Production

## Modifier une clé

Etat

Date de début \*

28/5/2021



Date de fin



Référence externe

KTCcTd...HYWpD



Valeur de la clé masquée

\*\*\*\*\*2Vk



Sauvegarder



En production, vous ne pouvez pas récupérer une clé API. Vous devez créer une nouvelle clé.

## Créer une clé API

Vous pouvez et rajouter une nouvelle clé avec l'icône :

### Créer une nouvelle clé

Etat

Date de début  
23/3/2021

Date de fin

Cliquer sur créer et copier vos clés avec l'icône :

## Clé d'accès créée

La clé sert à votre authentification lors des communications avec notre API.  
Attention, veuillez à copier votre clé d'accès avant de fermer la pop-up. Vous ne pourrez plus la consulter par la suite.

Référence externe

8ctQ2lfa: .....WHQGD



Valeur de la clé

N2MntO, .....icUhzvpU7



Authorization (HTTP Header)

Basic MTc2MjY5ODMy: .....TjJNbnRPYmtkSVg5Y1VoenZwVTc=



Fermer



**ATTENTION EN PRODUCTION**, veuillez à copier votre clé d'accès avant de fermer la pop-up. Vous ne pourrez plus la consulter par la suite.

## Utiliser la clé API

Cette clé est à installer :

- Soit sur le fichier de paramétrage des kits d'intégration
- Soit sur le fichier de configuration de votre application de vente

Vous devez enregistrer la nouvelle clef d'accès sur votre application pour vous authentifier sur la plateforme de paiements sécurisés.

## Pages associées

- [Centre Administration - Offres commerciales](#)