Centre Administration - Moyens de paiement

Contenu

- Moyens de paiement
  - Créer
  - Lister
  - Rechercher
  - Exporter
  - Créer
  - Détail / Sélectionner
- Création d'un moyen de paiement
- Détail d'un moyen de paiement
- Modification/Désactivation d'un moyen de paiement
- Pages associées

Moyens de paiement


Cet écran vous permet de rechercher, créer, modifier ou désactiver un moyen de paiement pour d'un point de vente. A chaque point de vente est associé un ou des moyens de paiement.

Créer

Vous pouvez rajouter les moyens de paiement autorisé par votre abonnement.
Seul les profils distributeurs peuvent créer un moyen de paiement et mettre à jour les informations 3D Secure. La procédure doit être finalisée et validée par l'équipe support.

Lister

Pour lister les moyens de paiement sélectionner *Moyens de paiement* dans le menu *Configuration*.
Depuis cet écran, vous réaliser plusieurs actions décrites ci dessous.



Rechercher

- Le champ RECHERCHE est réalisé sur les critères suivants : Libellé ou Numéro de contrat (Contract_Number).
- Les autres critères disponibles sont
  - **État** Actif / Inactif.

- **Point de vente** : sur le quel le moyen de paiement est associé.
- **Type de moyens de paiement** : CB, Mastercard/Visa, PayPal, AmazonPay, GooglePay, ApplePay, SamsungPay, Oney, Cofidis, ..
- **Devise** du moyen de paiement.
- **Code banque** de l'acquéreur du commerçant.
- **Numéro de bancaire acquéreur** : Numéro du contrat bancaire de l'acquéreur, vous permet de lister les moyens de paiement avec votre numéro fourni par votre acquéreur.
- **Groupe/Distributeur** permettant de choisir le Groupe/Distributeur pour les gestionnaires de commerçants seulement.

- Lancer la recherche en en cliquant sur la loupe

Exporter

- Vous pouvez récupérer le résultat de la recherche au format Excel dans le menu Action.

Créer

- Créer un moyen de paiement en cliquant sur le bouton .

Détail / Sélectionner


- Sélectionner votre moyen de paiement existant en cliquant sur la ligne de la grille de résultat.

Création d'un moyen de paiement

Vous pouvez créer un nouveau moyen de paiement si votre profil vous le permet.

La création se réalise en deux étapes :

1. Sélectionner le point de vente sur lequel le point de vente sera associé puis le type de moyen de paiement.
    a. Un numéro de contrat banque avec un acquéreur ou un numéro de contrat partenaire est indispensable.
    b. Pour l'environnement d'homologation, le numéro de contrat n'est pas contrôlé.
    c. La liste des moyens de paiement dépend de votre abonnement.




2. Ensuite vous devez saisir toutes les informations du moyen de paiement. Pour CB/VISA/MASTERCARD :
    a. Information bancaire autorisation ;
    b. Choix de la marque ;
    c. Information bancaire du commerçant ;
    d. Configurer les logos ;
    e. Frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement ;
    f. Personnalisation du token ;
    g. Enrôlement 3DSecure et Option 3Dsecure ;
    h. Lutte contre la fraude ;
    i. Option de Retry automatique ;

j. Option de scoring ;
k. Configuration des facilités de paiement ;
l. Configuration des remises.

Voir ci-dessous les détails des informations.

Détail d'un moyen de paiement

Certaines options dépendent de votre abonnement Payline et des moyens de paiement.



Les options sont disponibles selon le type de moyen de paiement et de votre abonnement Payline : Les packs Monext Online et Les moyens de paiement

Informations

Statut

Libellé
VADCB


Type de moyen de paiement : **CB**


Devise
Euro (978)

Point de vente associé : **demo.fr**

N° contrat
VADCB

Description


Configuration acceptation carte
Code Banque
22222 (Banque de test)
N° contrat banque
1234567
Mode de validation
MANUEL
Montant max autorisé
1000000
Activer la ré-autorisation
Activer le rejeu de la transaction
Vérifier la mise en opposition de la carte lors de la validation


Options génériques
Type d'offset *
Pourcentage
Offset de validation *
1.00
Offset de remboursement *
1.00
Validation autorisée pendant (jours) *
7
Remboursement autorisé pendant (jours) *
600
Contrôles Payline
Contrôle de doublon
Type d'autorisation
Défini lors de l'initialisation du paiement
Nombre maximum de cartes acceptées pour un même paiement
5


Options parcours client
Collecter le nom du titulaire de la carte bancaire
Isoler le moyen de paiement dans la page de paiement

Données marchand affilié


Nom de facilitateur

Identifiant de facilitateur ou marketPlace MASTERCARD

Identifiant de facilitateur

Independant Sale Organization (ISO)

Identifiant de facilitateur ou marketPlace VISA


Gestion de la marque
Laisser le système recueillir la marque préférée du consommateur
Configuration de la marque par défaut du commerçant
CB/Visa - Réseau pour une carte de débit *
CB
CB/Mastercard - Réseau pour une carte de débit *
CB
CB/Visa - Réseau pour une carte de crédit *
CB
CB/Mastercard - Réseau pour une carte de crédit *
CB
CB/Visa - Réseau pour une carte d'entreprise *
CB
CB/Mastercard - Réseau pour une carte entreprise *
CB
Configurer les logos
Logo de petite taille
Drag and drop files
or click here
Logo de grande taille
Drag and drop files
or click here
Frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement
Pourcentage à appliquer sur chaque transaction
Montant minimum d'acceptation par transaction (en EUR)
Mode d'application des frais
Ajouter au montant total
Montant maximum d'acceptation par transaction (en EUR)
Nombre de transactions sans frais

Option 3Dsecure V1

Nom du commerçant à afficher sur la page d'authentification et le SMS
demo.fr

Bin Mastercard
124563 - Modirum MC GFI

Bin Visa
497767 - Visa Modirum GFI

Identifiant Mastercard

Identifiant Visa

Option 3Dsecure V2

Nom du commerçant à afficher sur la page d'authentification et le SMS
demo.fr

Identifiant Mastercard

Bin Visa

Identifiant requestor Mastercard

Identifiant Visa


Bin CB

Identifiant requestor Visa

Identifiant CB

Bin Mastercard

Identifiant requestor CB


Lutte contre la fraude
Contrat 3DSecure

Option Retry automatique

Activer 3DS en cas de soft decline

Aucun

Débrayer le 3DS en cas d'échec sur ce contrat

Aucun

Dégrader les transactions pour les émetteurs ne gérant pas le 3DS sans CVX

Aucun

Demande d'autorisation à 1€ en cas d'échec de la demande d'information


Aucun

Nouvelle tentative sur ce contrat en cas de refus

Aucun

Demande d'autorisation asynchrone

Aucun



Chaque option peut changer les cas d'utilisation et les cas métiers, il est important de contrôler chaque modification réalisée.

Après la validation de la mise en place sur l'environnement de test, il est indispensable de réaliser également des tests transactionnels sur l'environnement de production avec des cartes de crédit et de débit.

Pour créer un nouveau moyen de paiement de type Paypal, ou autre reportez-vous à la documentation des Moyens de paiement.

Modification/Désactivation d'un moyen de paiement

Pour modifier ou désactiver un moyen de paiement, allez dans le menu *Configuration > vos moyens de paiement.* Puis rechercher le moyen de paiement à mettre à jour.
Cliquez alors sur le numéro ou le libellé du contrat pour accéder au formulaire *Édition d'un moyen de paiement* où vous pourrez procéder aux modifications. Si vous souhaitez désactiver un moyen de paiement, cocher la case inactive en remplacement d'actif.
Récapitulatif sur la modification ou la désactivation d'un moyen de paiement.

1. Allez au menu *Configuration > vos moyens de paiement*
2. Sélectionnez le point de vente pour lequel vous souhaitez effectuer les modifications parmi la liste suggérée puis cliquer sur le bouton  .
3. Dans le tableau qui s'affiche, cliquez sur le numéro ou le libellé du contrat pour accéder au formulaire *Édition d'un moyen de paiement*
4. Pour désactiver un moyen de paiement, cocher *inactif* pour le statut en remplacement *d'actif*.
5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Pages associées

Centre Administration - Points de vente
Les moyens de paiement
Paiement en mode Page Web